屏保的修改

1.点击右上角"用户登录",登录"设备调试员"账号。



2.出现对话框,进行登录,用户登录:设备调试员,密码:5555,点 击登录.

| ▲ 用户登录 × | | | | | | |
|----------|---------|-----------|--------|--|--|--|
| 用户登录 | | | | | | |
| ☑ 负责人 | ▲ 用户密码: | | | | | |
| 🙎 设备操作员 | 注销方式: 🤇 |) 超过登录时长(| 超过空闲时长 | | | |
| 😰 设备管理员 | 登录时长: 0 | | 分钟 | | | |
| 🙎 设备调试员 | 用户描述: | | | | | |
| 🔮 工程商A | 用户5 | | | | | |
| ☑ 工程商B | ✔ USB登录 | 登录 | 取消 | | | |
| | | | | | | |
| 字符型:用户密码 | [小写] | | | | | |
| | | | _ | | | |
| 1 2 3 | 4 5 6 | 7 8 | 9 0 <- | | | |
| q w e | r t y | u i | o p | | | |
| a s | d f g | h j | k 1 | | | |
| Caps z | x c v | b n | m Del | | | |
| 符号 Abc | 空格 | | 退出 确定 | | | |

3.点击左下角"导航页面",进入菜单,点击第二个按钮"出厂设定"。

| 主页 | 出厂设定 | 密码修改 | 复位 |
|--------|-------|------|----|
| 历史故障 | 时间设定1 | 系统调试 | |
| 实时故障 | 时间设定2 | 1#调试 | |
| 历史报表 | 排气设定 | | |
| 历史曲线 | 吸气设定 | | |
| 版本信息 | 温度设定 | | |
| 定时运行设定 | | 仪表测试 | |

1. 点击红色按钮"屏保设置页面"

| | HIDDENSIGNATION - HUE HINDERSTRATION - HUE HINDERSTRATION - CINE HINDERSTRATION - BUS | | 用户: 设备调试员 用户登录 用户退出 |
|--------|--|-----------|--|
| - | 吸气压力 OFF | 排气压力 OFF | 外置油分 +LIVE CHRT -HEDIM -PHOTOS -VIDEOS -VIDEOS -VIDEOS |
| 7 | Cra | 10 KS | |
| | 通用逻辑 | 油加热取消 | 金贝传感器 |
| | | 1 Maria | |
| 110 9 | 整机启停 | 库房数量: □↑ | 备份数据 还原数据 |
| | | | 型号203 |
| 011011 | 01010100 区 | 自动设置页面 技才 | ····································· |
| 导航页面 | 100 | | |

6.点击需要修改的文字,出现对话框,输入想要显示的文字,点击 确定。

| 威海金贝制冷科技 | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| 有限公司 | | | | | | |
| 关闭窗口 屏保时间: 180S | | | | | | |

| | 字符型: | | [4] | '星] | | | | | |
|-------|------|------|-----|-----|-----|---|----|------|--|
| | 威海金! | 贝制冷和 | 料技 | | | | | | |
| 1000 | 1 2 | | 4 | | 6 | | | 0 <- | |
| Same? | Q | | e r | | t y | υ | | р | |
| 1. C | a | | | f | g | | | 1 | |
| | Caps | | | | | | | Del | |
| | 符号 | Abc | | | 空格 | | 退出 | 确定 | |

7.修改完毕点击"关闭窗口"按钮。屏保文字设置完毕。

8.点击红色按钮"启动设置页面"

| | Hindlehidighana - HUS | IC REAL CONTRACTOR | 用户:设备调试员用户登录用户退出 | | | |
|---------|-----------------------|--------------------|---|--|--|--|
| - | 吸气压力 OFF | 排气压力 OFF | +LIVE CHRT -HEIDE - MEDIA - MEDIA - MEDIA - MEDIA - MEDIA | | | |
| 200 | Con de | 10 M S | | | | |
| | 通用逻辑 | 油加热取消 | 金贝传感器 | | | |
| | | 1 Mains | | | | |
| 110 2 | 整机启停 | 库房数量: □↑ | 备份数据 还原数据 | | | |
| | | | 型号203 | | | |
| 0110110 | 01010100 屏保设置页面 | 自动设置页面 技力 | 大持电话: 0 011010 | | | |
| 导航页面 | | | | | | |

9.点击需要修改的文字,出现对话框,输入想要显示的文字,点击 确定。



10.修改完毕点击"进入系统"按钮,进入主页。启动设置页面显示文 字修改完毕。